BIMAdminWeb Manuale Tecnico



Sommario

1. CHE COS'E' BIMADMIN	4
2. ACCESSO BIMADMIN	5
2.1. Menu BIMAdmin	5
2.2. Barra dei comandi	6
2.3. Configurazione	6
2.4. Generale	6
2.5. Protezione Report	7
2.6. Mail	8
2.7. Opzioni BIMPublisher	9
2.7.1. Destinazioni di tipo FTP Server	9
2.7.2. Destinazioni di tipo gerarchia di cartelle	11
2.8. Proprietà personalizzate	12
2.9. Configurazione SSO	12
3. Definizione degli Utenti o dei Gruppi di Utenti	13
3.1. Account predefiniti	13
3.2. Definizione account	14
3.3. Configurazione account	14
3.4. Utilizzo licenze in IBWeb	
3.5. Impostazione complessità password	16
3.6. Sicurezze e Diritti	17
3.6.1. Configurazione cartella predefinita per salvataggio report	17
3.6.2. Categorie report predefinite (su creazione report)	
3.7. Destinazioni	19
3.7.1. Destinazione E-Mail	20
3.7.2. Destinazione Cartella	20
3.7.3. Destinazione FTP	
3.8. Proprietà personalizzate	21
4. Punti di accesso	23
5. Definizione degli InfoMart disponibili	25



5.1. Aggiunta/Rimozione di InfoMart	25
5.2. Dettagli InfoMart corrente	26
5.2.1. Codice	26
5.2.2. Descrizione	
5.2.3. Percorso	26
5.2.4. Connetti al DataBase	26
5.3. Visualizzazione entità	26
5.3.1. Ordine esposizione entità in Report Design	27
5.3.2. Traduzione descrizione entità	27
5.4. Immagini e logo	28
5.4.1. Percorso file attributi	
5.4.2. Logo predefinito per InfoMart	29
5.5. Proprietà Personalizzate	29
6. Definizione dei Temi/Layout associati agli utenti	31
6.1. Definizione dei filtri associati agli utenti	31
6.1.1. Crea nuova Espressione di filtro	
6.1.2. Opzioni temi layout	
7. Protezione Report	34
7.1. Creazione/rimozione/duplicazione categorie	34
7.2. Associazione di una categoria ad un utente e/o a un gruppo	35
7.2.1. Azioni e permessi	35
8. Definizione delle Pubblicazioni per BIMPublisher	37
8.1. Creazione pubblicazione	37
8.1.1. Report da pubblicare	
8.1.2. File splitter	
8.1.3. Caratteristiche di esecuzione	40
8.1.4. Formato del report	40
8.1.5. Filtri	41
8.2. Destinatari	41
8.3. Schedulazioni di esecuzione	42
8.4. Altre opzioni	44
9. Lancio di IBConnector	47



1. <u>CHE COS'E' BIMADMIN</u>

BIMAdmin è il modulo della suite che si occupa della gestione degli utenti di BIM. E' un modulo trasversale a tutti gli strumenti della soluzione, in particolare si occupa di definire gli account degli utenti, i loro diritti e destinazioni, gli InfoMart disponibili e le Pubblicazioni per BIMPublisher.





2. ACCESSO BIMADMIN

Tutti gli utenti amministratori di BIM verranno ridiretti automaticamente alla pagina principale di BIMAdmin dopo un login avvenuto con successo. Nella pagina principale, BIMAdmin offre svariate opzioni per poter operare con la suite BIM.



2.1. MENU BIMADMIN

1	Infoficimin V Salva		IBWeb	IBConn	ector	Esci		
Ī	Verifica configurazione]						
1	Importa file adm	Fig Pun	ti di accesso	📕 Marts	Cayouts 3	Pubblicazioni		
	Visualizza log webService Visualizza log applicazione Verifica DB Pannello di controllo	*						

Dal menu *BIMAdmin* è possibile accedere alle funzionalità di supporto alla gestione dell'amministrazione del sistema:

- ³⁵ Verifica configurazione: controlla se tutti i parametri indispensabili sono stati configurati. Si tratta dello stesso controllo che avviene prima di ogni salvataggio delle impostazioni
- ³⁵ Importa file adm: è la funzionalità che permette di importare nella configurazione di BIMAdmin per IBWeb le impostazioni contenute in un file adm creato con BIMAdmin in versione client/server
- ³⁵ Visualizza log webservice: IBWebService scrive una copia dei log sul db di supporto di IBWeb. Questi log sono interrogabili attraverso una pagina di query accessibile da questa opzione di menu.
- ³⁵ Visualizza log applicazione: l'applicazione web (webapp) scrive una copia dei log sul db di supporto di IBWeb. Questi log sono interrogabili attraverso una pagina di query accessibile da questa opzione di menu.
- ³⁵ Verifica DB: è la funzione che permette di controllare se la struttura del db di supporto di IBWeb è allineata alla versione della webapp. Se venissero riscontrati dei



disallineamenti (versione webapp > versione struttura db) allora viene proposta la procedura di amministrazione del db per arrivare all'allineamento delle versioni.

- ³⁵ Pannello di controllo: è l'opzione che permette di accedere alle funzionalità del pannello di controllo di SitePainter
- ³⁵ Portal Studio: è l'opzione che permette l'accesso alle funzionalità di Portal Studio dell'applicazione SitePainter

2.2. BARRA DEI COMANDI

BIMAdmin propone una barra di comandi rapidamente accessibili, oltre al pulsante BIMAdmin. Si tratta dei pulsanti:

- ³⁵ Salva: applica al sistema e mette in linea tutte le modifiche apportate alla configurazione. *Attenzione: alcune impostazioni potrebbero richiedere alcuni minuti per essere rese effettive.*
- ³⁵ IBWeb: si tratta del pulsante che permette di accedere alle funzionalità classiche di IBWeb: creazione report, navigazione dei contenuti e report a disposizione di ogni utente
- ³⁵ IBConnector: qualora IBWeb sia utilizzato insieme ad IBConnector, questo pulsante permette di accedere alla pagina di lancio e verifica dello stato delle procedure di IBConnector
- ³⁵₁₇ Esci: esegue il logout dall'applicazione, tornando alla pagina di login

2.3. CONFIGURAZIONE

La scheda Configurazione permette di impostare tutte le opzioni generali del sistema.

Marts	🛞 Lay	outs 🕲	Pubblica	zioni
			0	
				0

2.4. GENERALE

La sottoscheda Generale contiene le impostazioni relative a:



- ³⁵ Percorso radice: indica il percorso radice del repository di IBWeb. Quando viene utilizzato IBWeb in contemporanea a moduli quali BIMVision e BIMReader è necessario che il repository di IBWeb sia in una cartella condivisa. In questa configurazione l'impostazione della cartella radice deve corrispondere alla condivisione. In tutte le altre situazioni questo parametro può essere identico al parametro impostato nelle opzioni di IBWebSevice relative al percorso radice del repository di IBWeb.
- ³⁵ Descrizione area di autenticazione: indica una stringa descrittiva per identificare le impostazioni di BIMAdmin
- ³⁵/₁₇ Gestione protezione report: abilita la possibilità di gestire le opzioni avanzate di protezione dei report.

2.5. PROTEZIONE REPORT

📔 Infofidmin 🔻	Salva	IBWeb	IBConn	ector	Esci			
🔅 Configurazione	上 Utenti ≒ F	Punti di accesso	Marts	Tayouts	8	Categorie	Pubblicazioni	
Generale Mail Destina	azioni Proprietà Co	nfigurazione SSO						
Percorso radice: c:\\E	BWebRepository					0		
Descrizione area di a	utenticazione							
Gestione protezio	ne report abilitata							
Per default nega Categoria obblig	a autorizzazioni si atoria per i report	u report						
Categoria	utilizzata per i rep	ort senza catego	oria:		~			

La protezione dei report viene gestita mediante impostazioni centralizzate in BIMAdmin.

Tramite l'opzione Gestione protezione report abilitata vi è la possibilità di attivare una gestione protezione report, aperti con qualsiasi modulo della suite BIM.

Quando questo check-box è attivo e è settata l'opzione *Categoria obbligatoria per i report* in BIMVision alla creazione di un report verrà richiesto, tramite ulteriore maschera, di associare una categoria al report.

Nella pagina si trovano alcune importanti impostazioni:

- 1) <u>Per default nega autorizzazioni sui report</u>: se l'associazione utente/categoria è default, i permessi sulle azioni si considerano negati;
- <u>Categoria obbligatoria per i report</u>: alla creazione di un report in BIMVision si deve assegnare una categoria tra quelle assegnate all'utente. Le categorie che si potranno assegnare sono le categorie con abilitato l'opzione Utilizzabile per cambio categoria= Consenti nella pagina Protezione Report;
- 3) <u>Categoria eventualmente da utilizzare in caso di report salvati senza categoria</u>: si può configurare una categoria da assegnare all'apertura di report che sono stati salvati



senza categoria. Quando un report fa riferimento ad una categoria non più presente nel file di amministrazione viene utilizzata la categoria specificata come default per determinare i permessi (In BIMAdmin menu Strumenti > Opzioni generali del sistema > Scheda: Protezione report > Opzione: Categoria utilizzata per report senza categoria). All'apertura dei report che si trovano in questa situazione viene notificato l'utente con un apposito messaggio che indica quale categoria verrà applicata. Una volta aperto il report, se consentito dalla categoria di default, l'utente potrà

Una volta aperto il report, se consentito dalla categoria di default, l'utente potrà decidere se cambiare la categoria.

Nella sezione *Descrizione area di autenticazione* il programma riporta in automatico il seriale del file di amministrazione salvato. In questa sezione si può modificare la descrizione del seriale che verrà visualizzata sia a livello di programma BIMVision sia a livello di report creati nell'antologia dei report. Il seriale è l'Area di autenticazione.

L'Area di autenticazione è un identificativo all'interno del codice del file che viene generato alla creazione del file di amministrazione o alla conversione da una versione precedente. L'Area di autenticazione è composta da <u>nome file di amministrazione + nome computer +</u> <u>data ora + progressivo</u>. Tale Area di autenticazione permette di garantire l'univocità del sistema di amministrazione consentendo di associare ad un sistema degli utenti. Il progressivo viene incrementato solo ai successivi salvataggi del file di amministrazione.

2.6. MAIL

📔 Infofildmin 🔻	Salva	IBWeb	IBConn	ector	Esci	
🔹 Configurazione	💄 Utenti 🕇	Punti di accesso	📕 Marts	S Layouts	Scategorie	Pubblicazioni
Generale Mail Destina	azioni Proprietà	Configurazione SSO				
eMail mittente:						
Descrizione mittente	:					
Server SMTP: Utente:		Porta: 0	* *			
Password:						
Notifica via eMail erro	ori di pubblicazi	one a:				
Notifica via eMail erro	ori di configura:	zione a:				
Test Mail						

Utilizzando la pagina *Mail* è possibile definire i parametri per l'invio di email che verranno utilizzati nelle schedulazioni (descritte nel seguito) gestite da BIMPublisher. Nello specifico è possibile definire l'indirizzo del mittente che apparirà nelle mail inviate alle destinazioni degli utenti, la descrizione del mittente, il server SMTP da utilizzare per l'invio di E-Mail, la porta IP, l'identificativo e la password per la connessione al server per l'invio delle E-Mail.





Nel campo *Notifica via eMail errori di pubblicazione a* è possibile impostare l'indirizzo dell'amministratore al quale arriveranno le mail con il log in caso di errori durante la pubblicazione.

Nel campo *Notifica via eMail errori di configurazione a* è possibile indicare il destinatario di eventuali problemi di configurazione del sistema (es. nel caso in cui sono state apportate modifiche agli utenti senza aver salvato per confermare quest'ultime). Tipicamente si tratta di un utente che ha i privilegi di amministratore di BIM al quale si richiede di correggere la configurazione per un corretto funzionamento del sistema.

Per verificare se i parametri per l'invio dell'e-mail sono corretti utilizzare il pulsante "*invio e-mail di test*". L'e-mail è spedita all'indirizzo impostato nel campo *Notifica via e-mail errori di pubblicazione*.

2.7. OPZIONI BIMPUBLISHER

Selezionando la scheda Destinazioni si ha accesso alle opzioni per definire server FTP e gerarchie di cartelle. Queste impostazioni saranno poi utilizzate da BIMPublisher per la distribuzione automatica dei report.

I server FTP e le gerarchie di cartelle permettono di definire destinazioni "strutturate", nel senso che tali destinazioni fanno riferimento ad una base comune, ossia un server FTP (se la destinazione è accessibile via FTP) o una gerarchia di cartelle (se la destinazione è accessibile via file system): in questo modo è facile specificare destinazioni diverse ma simili fra loro, poiché differiscono tra loro solo per un parametro aggiuntivo (per esempio, il percorso relativo ad un percorso radice). Questo semplifica tra l'altro la manutenzione di gruppi di destinazioni che debbano essere spostate in blocco da un server all'altro: in questo caso sarà sufficiente cambiare solo i parametri della base comune.

L'utilizzo di destinazioni strutturate è inoltre necessario nel caso in cui si voglia abilitare la pubblicazione web: le destinazioni strutturate hanno infatti tra le loro proprietà un indirizzo esterno, che permette di renderle accessibili anche da web.



2.7.1. Destinazioni di tipo FTP Server

Configurazione Lutenti 🖶 Punti di accesso 🚆 Marts 😵 Layouts 💈 Categorie 😨 Pubblicazioni Generale Mail Destinazioni Proprietà Configurazione SSO Elenco destinazioni Nome: Cartelle Tipo: FTP: Server 🗨 Cartelle Cartella di defaut/radice Indirizzo esterno della cartella radice: Indirizzo esterno della cartella radice:	I <mark>I</mark> InfoAdmin▼	Salva	IBWeb	IBConnector	Esci	
Generale Mail Destinazioni Proprietà Configurazione SSO Elenco destinazioni • • •	🔅 Configurazione	上 Utenti 🛓	Punti di accesso	📕 Marts 🛞 Layouts	🚦 Categorie	Pubblicazioni
Elenco destinazioni Image: Cartelle Nome: Cartelle Tipo: FTP Server Image: Cartella di defaut/radice Cartella di defaut/radice Indirizzo esterno della cartella radice:	Generale Mail Destin	azioni Proprietà C	onfigurazione SSO			
	Elenco destinaz	zioni				
Cartelle Cartella di defaut/radice Indirizzo esterno della cartella radice:	+ -		Nome: Cartelle			Tipo: FTP Server 💌
	Cartelle	A	Cartella di defaul Indirizzo esterno	t/radice della cartella radice:		
Indrizzo server FTP: Porta: 0 Modaltà passiva Utente: Password:			Indirizzo server D Modaltà pas Utente:	FTP: siva Passv	rord:	Porta: 0

I parametri per l'utilizzo dei server FTP verranno impiegati nelle schedulazioni (definite in BIMAdmin - descritte nel seguito) gestite da BIMPublisher. E' possibile definire più di un server FTP e cliccando con il tasto destro nel pannello *Elenco Server FTP*, o utilizzando gli appositi pulsanti posti ai piedi del medesimo pannello, è possibile aggiungere o eliminare definizioni di server FTP o duplicare una definizione di Server FTP.

Aggiungendo un nuovo server FTP, è necessario specificare una serie di parametri, come riportato nella figura, tra i quali l'indirizzo del server, l'utente, la password e la porta di connessione, se la connessione avviene in modalità passiva, la cartella di default e l'indirizzo esterno della cartella radice.

All'atto della definizione di destinazioni utente che fanno riferimento ad un server FTP, sarà possibile specificarne la cartella di destinazione: nel caso in cui questa non venga specificata, verrà utilizzata quella di default; nel caso in cui la cartella utente venga invece specificata, potrà essere definita come percorso assoluto (utilizzando i caratteri \ o /) oppure relativo alla cartella di default.

L'indirizzo esterno della cartella radice del server (solitamente di tipo http://... oppure https://...), utilizzabile nel caso in cui si voglia predisporre la pubblicazione web, è quello utilizzato per accedere dall'esterno alla cartella radice del server FTP.

L'ordinamento dei Server FTP creati è alfabetico. Questo ordinamento è automatico e non configurabile dall'utente.



2.7.2. Destinazioni di tipo gerarchia di cartelle

Infondmin 🔹 Salva	IBWeb IBConnector	Esci
🔅 Configurazione 👤 Utenti ≒ P	unti di accesso 🛛 💂 Marts 🛛 🛞 Layouts	s 🚦 Categorie 🔀 Pubblicazioni
Generale Mail Destinazioni Proprietà Co	nfigurazione SSO	
Elenco destinazioni		
+ -	Nome: Cartelle	Tipo: Cartella
Cartelle	Cartella di default/radice	
	Indirizzo esterno della cartella radice:	
	Prefisso:	
·		

E' possibile definire i parametri per l'utilizzo di cartelle condivise che verranno impiegati nelle schedulazioni e gestite da BIMPublisher.

Aggiungendo una nuova gerarchia di tipo Cartella è necessario specificare una serie di parametri, tra i quali la cartella radice, l'indirizzo esterno e il tipo della cartella radice.

All'atto della definizione di destinazioni utente che fanno riferimento ad una gerarchia di cartelle, la cartella di destinazione dovrà sempre essere definita come percorso relativo a quello della cartella radice.

L'indirizzo esterno della cartella radice della gerarchia (che può essere di tipo http://... nel caso in cui si voglia predisporre l'accesso via internet utilizzando un server web; di tipo file:///... nel caso in cui l'accesso via browser faccia riferimento ad una destinazione su file system; oppure che può essere di tipo https://... protocollo protetto nel caso in cui si voglia predisporre l'accesso via internet utilizzando un server web), utilizzabile nel caso in cui si voglia predisporre la pubblicazione web, è quello utilizzato per accedere dall'esterno alla cartella radice della gerarchia.

Si consiglia di definire sempre percorsi assoluti poiché limitano eventuali problemi su percorsi mappati diversi su più client o sui servizi.

L'ordinamento delle Gerarchie di cartelle create è alfabetico. Questo ordinamento è automatico e non configurabile dall'utente.



2.8. PROPRIETÀ PERSONALIZZATE

n	Info ^A dmin T	Salva	IBWeb	IBConn	ector	Esci			
¢	Configurazione	L Utenti	≒ Punti di accesso	Marts	B Layouts	🖁 Ca	ategorie	Pubblicazioni	
Ger	nerale Mail Destin	azioni Proprie	tà Configurazione SSO						
Pro	oprietà								
+	Θ								
Azie	enda 001								
Cor	nfigurazione A1								
Azie	enda 001 nfigurazione A1								

In questa sezione è possibile definire proprietà che possono essere richiamate sia in BIMAdmin sia in BIMVision mediante il linguaggio avanzato di BIM (BIM Language: IBL) per esempio con la funzione UserPropValue.

Un possibile impiego di queste proprietà è quello di poter definire traduzioni delle entità dell'infomart specifiche per ogni utente. Per farlo da questa maschera è necessario definire una proprietà che verrà richiamata nelle Proprietà Personalizzate di ogni singolo utente impostando come valore il nome della traduzione da associarvi.

Per una maggiore comprensione del BIM Language e del suo utilizzo si consiglia di prenderne visione nel manuale *BIM - Linguaggio delle espressioni*

2.9. CONFIGURAZIONE SSO

E' possibile integrare il controllo accessi di IBWeb con altre applicazioni web attraverso delle procedure di Single Sign On. Per attivare questa funzionalità è sufficiente impostare SSO Standard nell'opzione Modalità SSO:

📔 Infofildmin 🔻	Salva	IBWeb	IBConn	ector	Esci		
🔹 Configurazione	上 Utenti ≒ I	Punti di accesso	Marts	S Layouts	🚦 Catego	rie 🔞 Pubblicazioni	
Generale Mail Destin	azioni Proprietà Co	onfigurazione SSO					
Modalità SSO SSO Nessu SSO	Standard Apri Ino (vuot Standard	URL dopo l'uscita o per url di default)					
	Tem	po validità passw	ord: 0	🚖 sec.			
	(0 = 9	senza scadenza)					
	IP at	olitati a generare	credenziali				
	(Elend	to IP separati da pu	nto e virgola, v	vuoto significa tu	tti)		
	D O	rea utente se no	n nresente				

Apparirà l'insieme delle configurazioni necessarie all'interazione con altre applicazioni. Per ulteriori dettagli vedere la documentazione relativa all'implementazione della procedura di SSO tra IBWeb ed altre applicazioni.

Per ulteriori dettagli vedere la documentazione relativa all'installazione di IBWeb.



3. DEFINIZIONE DEGLI UTENTI O DEI GRUPPI DI UTENTI

Dalla scheda Utenti è possibile accedere a tutte le configurazioni relative alle politiche di accesso all'applicativo. IBWeb ha la possibilità di condividere gli utenti con altre applicazioni site painter (le tabelle utenti sono le medesime) quindi da questa pagina è possibile definire tutti gli aspetti legati alle politiche di BIM, mentre la definizione di nuovi utenti o gruppi è accessibile tramite il pulsante "ingranaggio" (evidenziato in rosso nell'immagine seguente).

📔 InfoAdmin 🔻	Salva	IBWeb	IBConn	ector	Esci		Info	Business v. 3.1.0
Configurazione	L Utenti	🗲 Punti di accesso	Marts	Tayouts	Scategorie	Pubblicazioni	Attenzione.	spostati o eliminati.
Elenco utenti		<i>4</i> 3+					Vecessario sal le modifiche	<i>r</i> are per confermare
Level Superuser								

3.1. ACCOUNT PREDEFINITI

Il pulsante "ingranaggio", di cui abbiamo accennato poso sopra, apre la pagine di gestione gruppi e utenti (vedi immagine seguente). Sulla sinistra è possibile trovare l'elenco dei gruppi definiti, crearne di nuovi, modificare o eliminare gli esistenti.

Al primo accesso vengono creati dei gruppi e utenti predefiniti.

³⁵ Il gruppo Admins è un gruppo predefinito al quale appartengono tutti gli utenti amministratori dell'applicazione web.

Attenzione: un utente amministratore dell'applicazione web è sempre un utente amministratore di BIM. Per ragioni di sicurezza è possibile creare utenti che hanno facoltà di accesso ad BIMAdmin in IBWeb, ma non sono amministratori dell'applicazione web. Per tali utenti sarà possibile definire le politiche di accesso alle informazioni di BIM, ma non sarà consentita la creazione, modifica e eliminazione di utenti.

- ³⁵ L'utente ib_guest (Public) è l'utente con il quale vengono definite le politiche di accesso alle pagine pubbliche di IBWeb. Un utente che non ha effettuato il login potrà accedere ai dati, report ecc. resi disponibili a questo utente. L'impostazione predefinita è che questo utente non ha accesso ad alcun dato
- ³⁵ L'utente ib_webservice è un account di servizio, utilizzato per ragioni di sicurezza nella comunicazione tra la webapp di IBWeb e il webservice IBWebService Attenzione: non eliminare o modificare questo utente: l'applicazione potrebbe non funzionare
- ³⁵ L'utente superuser è l'utente amministratore predefinito. Si tratta dell'account con il quale entrare dopo la prima installazione di IBWeb e permette di effettuare le prime impostazioni a livello amministrativo. Si consiglia di cambiare il prima possibile la password di default, impostata a superuser (uguale al nome utente).



Gruppi	Utenti					60
പ്പെ ക്രീ ക്രി						
	0	Codice	Nome		Nome comple	to
Admins	ې 🖉 🖉 3	8	ib_guest		Public	
	9 / 🕱 2		ib_webservice		ib_webservice	
	9/ 1		superuser		superuser	
	Sicurezza					
	Nome ent	ità A	ACCESSO	Inserisci	Modifica	Elimina

3.2. DEFINIZIONE ACCOUNT

Dalla pagina appena descritta è possibile accedere alle principali funzionalità per l'amministrazione degli utenti:

	Utenti					60
Creazione nuovo utente	0	Codice	Nome		Nome completo	
Modifica utente	0 1 5	3	ib_guest		Public	
	Q / \overline{g}	2	ib_webservice		ib_webservice	
Visualizza impostazioni correnti dell'utente	9/8	1	superuser		superuser	
	Sicurezza					

	Nome e	entità	Accesso	Inserisci	Modifica	Elimina

3.3. CONFIGURAZIONE ACCOUNT

Una volta definiti gli account del nostro sistema dalle pagine appena descritte è possibile tornare alla pagina di BIMAdmin per indicare al sistema con quali caratteristiche devono operare utenti e gruppi sulle funzionalità e sui dati di BIM.



🔅 Configurazione 💄 Utenti	≒ Punti di accesso 🛛 🝶 Marts 🛞 Layouts 🔀 Pubblicazioni
Elenco utenti	<i>ф</i>
Admins	Sicurezza e diritti Destinazioni Proprietà
Verdi Giuseppe (new)	Facotà di utilizzo programmi della sutte: Amministratore 💌
	Cartelle
	da gruppo Cartela predefinta per apertura e salvataggio file:
	Categorie
	I da gruppo Non consentire cambio categoria
	Non consentire cambio categoria

E' possibile definire dei permessi a livello utente o di gruppo. Gli Utenti che appartengono ad un gruppo ereditano i permessi assegnati a quest'ultimo, senza possibilità di definirne diversi. Non è possibile accedere agli applicativi identificandosi come gruppo (infatti la definizione di un gruppo non prevede password di accesso).

Per definire i permessi di un utente o di un gruppo occorre utilizzare l'apposito menu a tendina *Facoltà di utilizzo programmi della suite* che si trova nel pannello *Sicurezze e Diritti*.

Facoltà di utilizzo programmi della suite:	Amministratore 💌		
	Amministratore		
- Cartelle	Designer		
Cartelle	Utente Vision		
	Utente reader		
Cartella predefinita per apertura e salvataggio tile:			

E' quindi possibile selezionare un utente a seconda della tipologia di permessi desiderata.

- ³⁵ L'utente *Amministratore* ha accesso ai moduli BIMAdmin, BIMPublisher, BIMDesign e BIMVision dove ha visibilità su tutti gli InfoMart;
- ³⁵₁₇ L'utente *Designer* ha accesso al modulo BIMDesign per creare o modificare gli InfoMart, sui quali ha completa visibilità in BIMVision;
- ³⁵ L'*utente Vision* ha accesso solo al modulo BIMVision e vedrà solo i Layout che gli sono stati resi disponibili da BIMAdmin con le modalità che si vedranno in seguito;
- ³⁵ L'*utente Reader* può utilizzare il modulo BIMReader per analizzare i dati contenuti nei report che gli vengono resi disponibili da altri utenti oppure da BIMPublisher tramite le schedulazioni gestite in BIMAdmin. L'amministratore effettuare le varie assegnazioni all'utente Reader, nella sezione *Accessi a Temi, Layout e Filtri,* i layout. Questo permette all'utente Reader di aggiornare i dati dei report, ma solo se visualizzati da BIMVision.



3.4. UTILIZZO LICENZE IN IBWEB

Le licenze utilizzate da IBWeb possono essere di due tipi: VisionWeb e ReaderWeb; la prima consente di creare nuovi report, la seconda solo di aprirli ed aggiornarli.

Al momento del login in IBWeb la licenza da impegnare viene determinata in base al tipo di utente che sta effettuando l'accesso: per utenti Reader si cerca di impegnare una licenza di tipo ReaderWeb, mentre per tutti gli altri tipi di utente si cerca di impegnare una licenza di tipo VisionWeb.

Tuttavia se l'utente che sta accedendo è un Reader ma non ci sono licenze ReaderWeb disponibili, verrà impegnata (se disponibile) una licenza di tipo superiore ("upgrade" della licenza); le facoltà dell'utente rimarranno però quelle di tipo Reader.

Nel caso dell'accesso di un utente Vision senza licenze VisionWeb disponibili viene invece fatto un "downgrade" della licenza, andando a cercare di impegnare una licenza ReaderWeb (ed in questo caso limitando anche le facoltà dell'utente, che si troverà ad operare come un utente di tipo Reader).

3.5. IMPOSTAZIONE COMPLESSITÀ PASSWORD

Allo scopo aumentare la protezioni per l'accesso ai dati è possibile impostare la complessità minima della password. Più sarà alta la complessità più sarà difficile accedere fraudolentemente al sistema. E' possibile definire un grado di complessità diversa per ogni gruppo.

Per modificare o impostare la complessità minima è necesario accedere alla pagina di gestione utenti, tramite il pulsante "ingranaggio" sull'elenco utenti.

Apparirà la finestra con utenti e gruppi:

Utenti				60
co Co	dice Nome	****	Nome com	pleto
R. 🖉 💱 3	ib_guest		Public	
9 2 🕺 2	ib_webservic	e	ib_webservice	
9 / 🕱 1	superuser		superuser	
Sicurezza				
Nome entità	Accesso	Inserisci	Modifica	Elimina
	Utenti Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	Utenti Codice Nome Codice Nome Codice Nome Sicurezta Nome entità Accesso	Utenti Codice Nome Codice Nome Codice Nome Codice Nome Codice Nome Codice Nome entità Accesso Inserisci	Utenti Codice Nome Nome com Codice Nome Public Image: Codice Image: Codice Public Image: Codice Image: Codice Public Image: Codice Image: Codice Image: Codice Public Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Codice Image: Co

A questo punto è sufficiente selezionare il gruppo e cliccare sul pulsante di modifica. Apparirà la seguente pagina, nella quale è possibile indicare il valore minimo di complessità della password. Più altro sarà il valore, più sicura sarà la password.



Gruppi [Modifica]	
Codice Nome Tipo	Admins × Ruolo V
Inizio validità Fine validità Azienda Complessità password Giorni validità password Ciclicità password Sonlia CAPTCHA	35 /50 0 3

3.6. SICUREZZE E DIRITTI

Sicurezza e diritti Destinazioni Proprietà
Facoltà di utilizzo programmi della suite: Utente reader 💌
Cartelle
Cartella predefinita per apertura e salvataggio file:
Non consentire l'accesso a cartelle esterne
Categorie
Non consentire cambio categoria
Non consentire cambio categoria

3.6.1. Configurazione cartella predefinita per salvataggio report

In questa sezione è possibile predefinire un percorso, sia per singolo utente che per gruppo, di apertura e salvataggio degli BIM report (.IRP).

Impostando il check-box *Non consentire l'accesso a cartelle esterne* si impone, nell'Antologia dei Report nella sezione *Elenco delle cartelle*, la visualizzazione della cartella predefinita e quindi l'impossibilità di navigare tra le directory locali o di rete. Nel pannello a sinistra, la



cartella predefinita come *Home* permette di selezionare in automatico il percorso della cartella predefinita.

- Cartelle
Cartella predefinita per apertura e salvataggio file:
□ Non consentire l'accesso a cartelle esterne

3.6.2. Categorie report predefinite (su creazione report)

- Categorie
Non consentire cambio categoria
Non consentire cambio categoria

In questa sezione è possibile configurare una categoria predefinita, tra quelle create ed associarla all'utente o al gruppo. Questa categoria sarà proposta di default alla creazione di nuovi report da parte dell'utente.

Il check-box *Non consentire cambio categoria,* se selezionato e se settato il check-box *Categoria obbligatoria per i report* nella scheda *Configurazione > Generale,* non permette di cambiare la categoria settata come predefinita dal menu a tendina della maschera di configurazione del report.



3.7. DESTINAZIONI

Sicurezza e diritti Destinazioni Proprietà	
Pubblica il report alle destinazioni del gruppo	
🔲 Pubblica il report alle destinazioni degli utenti	i membri del gruppo
Su inoltro agli utenti, esegui i report come utent	e 💌
Destinazioni	
+ -	
	Tipo destinazione: Cartella 🔹 Nome destinazione: 💌
	🗖 Abilita
	Percorso relativo alla cartella radice:
	OK Annulla

Attraverso la scheda Destinazioni è possibile associare a Gruppi ed Utenti alcune possibilità insite nello schedulatore. Per Destinazione si intende un indirizzo e-mail, un indirizzo di una cartella su file system o un indirizzo FTP. Per aggiungere una destinazione occorre cliccare sul pulsante +. Apparirà una finestra nella quale specificare i parametri della destinazione che si vuole creare.

Tipo destinazione: Abilita Percorso relativo al	Cartella Nome destinazione: FTP Server Cartella eMail :e:
	OK Annulla

Per i Gruppi di Utenti c'è la possibilità di scegliere le opzioni di default per la politica di rilascio dei Report alle destinazioni di gruppo e/o dei singoli utenti tramite alcuni flag indicati.

🖾 Pubblica il report alle destinazioni del gruppo
🔲 Pubblica il report alle destinazioni degli utenti membri del gruppo
Su inoltro agli utenti, esegui i report come utente 💌



In questo modo è possibile definire delle destinazioni tipiche del gruppo e alcune particolari degli utenti e poi decidere, in sede di pubblicazioni quali utilizzare. Ipotiziamo una una situazione dove tutti i commerciali possono accedere ai Report messi in una cartella del sistema e che questa cartella venga messa tra le destinazioni tipiche del gruppo "Commerciali". Inoltre alcuni commerciali, risultano spesso fuori azienda rendendo necessaria la decisione di distribuire loro i report anche tramite casella e-mail.

Nel caso di inoltro alle destinazioni del gruppo, il ricalcolo dei dati sarà effettuato come gruppo, ossia facendo riferimento ai filtri legati al gruppo e non ai singoli utenti che ne fanno parte. Nel caso invece di inoltro alle destinazioni degli utenti del gruppo, è invece possibile decidere se eseguire il report come utente o come gruppo: nel primo caso, il report verrà ricalcolato per ogni utente e inoltrato a quest'ultimo, nel secondo caso il ricalcolo verrà effettuato una sola volta come gruppo e lo stesso risultato inviato a tutti gli utenti.

Nella pagina Elenco Utenti e Gruppi nella sezione Opzioni Publisher, è possibile fare in modo che l'utente erediti le destinazioni del gruppo mediante il check-box *Eredita destinazioni del gruppo*. Al momento della pubblicazione se l'utente ha impostato delle destinazioni specifiche, BIMPublisher terrà conto di entrambe.

Eredita destinazioni del gruppo

3.7.1. Destinazione E-Mail

Se si è scelto di inserire come destinazione un indirizzo E-Mail, appare un pannello per l'inserimento dell'indirizzo. I parametri per l'invio E-Mail devono essere configurati nella pagina *Configurazione > Mail*.

Tipo destinazione: eMail 💌	
🗖 Abilita Indirizzo eMail:	
	OK Annulla

3.7.2. Destinazione Cartella

Se si è scelto di inserire come destinazione una cartella, appare un pannello per l'inserimento della stessa. Eventuali gerarchie devono essere configurate nella pagina *Configurazione > Destinazioni*.





Tipo destinazione: Cartella 💌 Nome destinazione:	•
Abilita Percorso relativo alla cartella radice:	
	OK Annulla

Nel caso in cui la gerarchia di cartelle non venga specificata, la destinazione utente è di tipo semplice e non fa riferimento ad una destinazione di base. Nel caso invece in cui si specifichi una gerarchia di cartelle la destinazione utente è strutturata ed è definita come percorso relativo a quello della cartella radice.

Si ricorda che nel caso in cui si voglia predisporre la pubblicazione web dei report, la destinazione deve essere necessariamente di tipo strutturato per poterne specificare la modalità di accesso dall'esterno.

3.7.3. Destinazione FTP

Se si è scelto di inserire come destinazione una cartella su FTP, appare un pannello per la scelta del server FTP e della cartella di destinazione. I parametri per il server FTP devono essere nella pagina *Configurazione > Destinazioni*.

Tipo destinazione: FTP Server 💌 Nome destinazione: 💌	
Abilita Percorso relativo alla cartella radice:	
0	Annulla

Il server FTP deve essere specificato obbligatoriamente.

La cartella di destinazione risultante per l'utente dipenderà dalla cartella di default del server FTP e da quanto specificato nella casella di testo relativa alla destinazione utente: nel caso in cui questa non venga specificata, verrà utilizzata quella di default; nel caso in cui la cartella utente venga invece specificata, potrà essere definita come percorso assoluto (utilizzando i caratteri \ o /) oppure relativo alla cartella di default.



3.8. PROPRIETÀ PERSONALIZZATE

Sicurezza e diritti Destinazioni Pro	oprietà	
🔲 Eredita da opzioni generali 🔲 Eredita da gruppo		
Proprietà + ⊖	Nome: Valore:	Azienda
		OK Annulla

In questa sezione è possibile definire proprietà che possono essere richiamate sia nel BIMAdmin sia nel BIMVision mediante l'aiuto di funzioni del linguaggio avanzato di BIM (BIM Language: IBL) per esempio con la funzione **UserPropValue**.

Un esempio è poter definire traduzioni diverse delle entità del mart per ogni utente. È necessario definire una proprietà nella maschera *Opzioni generali del sistema* che verrà richiamata nelle *Proprietà Personalizzate* di ogni singolo utente impostando come valore il nome della traduzione da associarvi.

Oppure per un utente è possibile definire la visualizzazione dei dati di un'Area Cliente. In questo caso sarà necessario a livello di utente definire una proprietà il cui valore sia un codice dell'Area Cliente, esempio Proprietà: Area e Valore: 04. Nella pagina dei Layout, per il nostro utente, verrà creata una Espressione di filtro sulla dimensione Area Cliente con la seguente funzione [Area Cliente] = UserPropValue (ReportLoggedUser, 'Area'). L'Espressione di filtro possiamo definirlo un Filtro complesso e come tale non è attivo a livello di Pick List ma è attivo come filtro all'esecuzione della query.



4. PUNTI DI ACCESSO

Da BIMAdmin integrato in IBWeb è possibile definire quali sono i punti di accesso alle cartelle del repository di IBWeb per utenti o gruppi di utenti.

Ogni punto d'accesso sarà visibile come un link nelle pagine di IBWeb dal quali ogni utente avrà accesso ai report e agli altri contenuti.

E' possibile creare un numero indefinito di punti d'accesso. Per ognuno è necessario specificare:

- ³⁵ Percorso relativo alla radice dell'antologia: un percorso presente nel repository di IBWeb () nel quale si trovano i report che si ha intenzione di pubblicare
- ³⁵ *Nome simbolico del punto di accesso*: è un nome breve per identificare il punto d'accesso nelle pagine di IBWeb
- ³⁵ *Descrizione visualizzata*: è il nome esteso che viene visualizzato nelle pagine di IBWeb
- ³⁵ Flag *Scrivibile*: Indica se gli utenti che avranno visibilità sul questo punto d'accesso avranno anche facoltà di caricamento e salvataggio di file nelle cartelle del punto d'accesso stesso
- ³⁵ Flag Abilita controllo accessi: se non flaggato indica che si tratta di un punto d'accesso pubblico, visibile a tutti gli utenti. Se flaggato solo gli utenti specificati nelle lista seguente avranno visibilità e accesso alle cartelle del punto d'accesso.



i utti gli utenti e gruppi	Utenti e gruppi abilitati	
Admins Public (new) Verdi Giuseppe (new)	Verdi Giuseppe (new)	
	~	



5. DEFINIZIONE DEGLI INFOMART DISPONIBILI

Tramite la scheda Marts è possibile accedere all'interfaccia di definizione InfoMart (e le relative connessioni ai DataBase), che saranno resi disponibili agli utenti per le analisi dei dati in IBWeb e per l'utilizzo del servizio BIMPublisher.

🔅 Configurazione 💄 Utenti 🕇	🖬 Punti di accesso 🛛 📠 Marte	s 🛞 Layouts 🔞 Pubblicazioni
Configurazione Utenti S Elenco InfoMart Commo Demo Demo Demo Demo 284 Demo 305	Generale Visualizzazione Codice: Descrizione: Percorso:	s 🛞 Layouts 😗 Pubblicazioni entità Immagini e Iogo Proprietà DEMO Mart Demo Demo.mrt
	Connetti al Database:	demo 💌

Nella colonna di sinistra è visualizzato l'elenco dei vari InfoMart disponibili. Selezionandone uno è possibile visualizzare il codice proprio del InfoMart, la relativa descrizione, il suo percorso (file .mrt), le proprietà del database e relativa configurazione della connessione, nonché le proprietà di visualizzazione delle entità.

5.1. AGGIUNTA/RIMOZIONE DI INFOMART

Per aggiungere nuovi InfoMart è sufficiente selezionare dalla casella combinata gli infomart disponibili nella cartella \$\$Resources del repository di IBWeb e cliccare sul pulsante +.

Elence	Elenco InfoMart						
+ -	Demo305						
MRTMa	Demo Demo284						
	Demo305						



Per eliminare un file di InfoMart occorre selezionarlo e cliccare il pulsante -.

5.2. DETTAGLI INFOMART CORRENTE

Selezionando un InfoMart, nel riquadro dei dettagli vengono visualizzate una serie di proprietà dello stesso.

5.2.1. Codice

E' il codice che identifica il InfoMart. Non è modificabile da BIMAdmin, ma solo da BIMDesign. Se vengono caricati due InfoMart con lo stesso codice, durante il caricamento del secondo appare una segnalazione all'utente e viene inoltre richiesto di inserire un nuovo codice per il secondo InfoMart che si sta inserendo.

5.2.2. Descrizione

E' la descrizione associata al InfoMart e verrà visualizzata in BIMVision alla creazione di un nuovo report.

5.2.3. Percorso

Indica il percorso dove è salvato il file InfoMart (file .mrt).

5.2.4. Connetti al DataBase

Indica a quale database connettere l'informart.

E' possibile selezionare una delle connessioni tra quelle rese disponibili dall'amministratore di sistema. Infatti per ragioni di sicurezza, al contrario di BIMAdmin in versione eseguibile, non è possibile da questa interfaccia impostare i parametri di connessione, ma solo selezionare una connessione disponibile.

Tutte le configurazioni sono accessibili e impostabili attraverso uno strumento apposito, il ConnectionEditor, che si trova nella cartella <Tomcat install dir>\webapps\IBWeb\WEB-INF\dns. Tutte le configurazioni verranno salvate nel file connections.xml nella medesima cartella.

5.3. VISUALIZZAZIONE ENTITÀ

Nella cartella delle Visualizzazioni entità è possibile impostare tutta una serie di parametri che riguardano la visualizzazione delle entità e le traduzioni in IBWeb.



Generale Visualizzazione entità Immagini e logo Proprietà				

5.3.1. Ordine esposizione entità in Report Design

In BIMDesign è possibile associare a una entità di tipo dimensione, misura o formula un gruppo di ordinamento. Tale gruppo di ordinamento è una combinazione libera di caratteri. Attraverso il menu *Utilizzo gruppi* è possibile scegliere se visualizzare i gruppi nel Report Design in BIMVision e ordinare le entità per descrizione, non mostrare i gruppi ma ordinare le entità per gruppo, oppure ordinare le entità per descrizione.

Ordine esposizione entità in Report Design				
Utilizzo gruppi: Ordina per:	Mostra gruppi, ordina entità per gruppo Mostra gruppi, ordina entità per gruppo Ordina entità per gruppo	•		
Turduniana de accietana ambieño				

Effettuata questa scelta, utilizzando il menu *Ordina per*, è possibile decidere se si vuole ordinare le entità per codice, per descrizione o per una sequenza personalizzata impostata in BIMDesign.

Ordine esposizione entità in Report Design				
Utilizzo gruppi:	Mostra gruppi, ordina entità per gruppo	-		
Ordina per:	Codice	-		
	Codice			
Traduziono doccrizi	Descrizione			
Traduzione descrizi	Sequenza personalizzata			



5.3.2. Traduzione descrizione entità

Traduzione descrizione entità				
Sorgente traduzioni:	usa per tutti gli utenti la traduzione	-	-	
	usa per tutti gli utenti la traduzione			
	Ricava traduzione da proprietà personalizata			

La funzionalità in questione ridefinisce le descrizioni delle entità dell'InfoMart in fase di installazione, senza dover modificare quest'ultimo. Questa operazione viene effettuata utilizzando un file XML salvato con estensione IMT (BIM InfoMart Translation) il quale permette di generare delle "traduzioni" del file InfoMart in modo da ridefinire le stringhe di descrizione delle dimensioni, degli attributi , delle misure, delle formule, dei filtri, dei temi, dei layout e dei gruppi. Il nome di tale file deve coincidere con quello dell'InfoMart e salvato nella cartella ove risiede l'originale.

Questo nuovo file viene creato premendo il pulsante *Esporta lista entità da tradurre*. Vengono aggiunti due campi *translation* e *shortTranslation* al file originale dove si dovrà impostare la traduzione.

Se esistono più traduzioni, sia per la stessa entità del InfoMart che per entità diverse, ma sempre dello stesso InfoMart, esse devono essere contenute nel medesimo file IMT dove verranno creati più gruppi di traduzioni ai quali è possibile assegnare un nome (*translation name*). In questo caso, nel combo sopra il pulsante *Esporta lista entità da tradurre*, è possibile selezionare il *translation name* che si desidera utilizzare, oppure verificare che almeno uno dei *translation name* abbia settato la proprietà di default = 'true'. Se più traduzioni hanno configurato la proprietà di default = 'true', il programma usa le traduzioni del primo *translation name* con la proprietà di default = 'true'.

Per le dimensioni, le misure, le formule e per i filtri impostando la proprietà *visible,* si ottinene la visibilità o meno dell'entità nel layout in BIMVision. Questa proprietà deve assumere valori "True" o "False".

L'opzione "*Usa per tutti gli utenti la traduzione*" permette di impostare una traduzione per tutti gli utenti codificati nel file di amministrazione per il mart su cui è impostata.

"Ricava traduzione da proprietà personalizzata – per l'utente loggato" permette invece di impostare una traduzione diversa per ogni utente. In questo caso è necessario definire una traduzione di default nella maschera delle *Opzioni Generali del sistema* nella pagina *Proprietà Personalizzate* che verrà impostata poi nell'opzione *"Ricava traduzione da proprietà personalizzata – per l'utente loggato"*. Nelle proprietà personalizzate del singolo utente si potrà poi impostare la traduzione definita nella maschera delle opzioni generali settando il flag *"Eredita da opzioni generali"*, oppure impostare una traduzione definita nelle Proprietà personalizzate delle Opzioni generali", oppure impostare una traduzione definita nelle Proprietà personalizzate delle Opzioni generali del sistema) e come Valore il nome di una traduzione presente nel file imt, oppure non definire nessuna traduzione. Nei primi due casi la traduzione che verrà utilizzata per l'utente loggato sarà quella definita a livello di utente, mentre nel terzo caso se non sono definite traduzioni per l'utente verrà utilizzata la traduzione con il



default="True" nel file IMT. Se nel file IMT non ci sono traduzioni con il default="True", per l'utente che non ha definito traduzioni non verranno utilizzate traduzioni.

5.4. IMMAGINI E LOGO

Nella cartella delle Immagini e logo compaiono tutti parametri riguardanti attributi, immagini e logo all'interno del modulo BIMVision.

Generale	Visualizzazione entità	Immagini e logo	Proprietà
Percorso	file attributi: predefinito per l	'InfoMart —	
File: Ada Tras Mar	tta dimensioni 237x sparente itieni proporzioni	76	

5.4.1. Percorso file attributi

Questo campo permette di specificare il percorso nel quale BIMVision troverà i file relativi agli attributi definiti di tipo "as_File". Questa impostazione prevale sull'impostazione settata nel menu strumenti e vale solo per l'InfoMart selezionato. In pratica il programma BIMVision cerca gli attributi con la seguente modalità e precedenza:

- 1. se è configurato un percorso nel campo *Percorso file attributi* dell'InfoMart (sezione Definizione InfoMart -> Immagini e Logo);
- 2. se è configurato un percorso nel campo *Percorso file attributi* del file di amministrazione (menu Strumenti -> Opzioni generali del sistema -> Risorse);
- 3. se non sono definiti percorsi predefiniti per gli attributi il file viene cercato nella cartella di installazione dell'eseguibile.

5.4.2. Logo predefinito per InfoMart

Direttamente oppure tramite l'apposito pulsante, che permette di accedere al pannello per sfogliare le risorse del computer, è possibile selezionare un'immagine da inserire come logo quando si creano report o si aprono report appartenenti al InfoMart selezionato. Questo file sovrascrive eventualmente il logo settato di default nel menu strumenti e vale solo per il InfoMart selezionato.



5.5. PROPRIETÀ PERSONALIZZATE

Generale Visualizzazione entità Imm	nagini e logo	0 Proprietà	
🗏 Eredita da opzioni generali			
Proprietà ⊕ ⊖	Nome: Valore:	Aziendale True OK Annu	lla

In questa sezione è possibile definire proprietà legate al singolo InfoMart che possono essere richiamate sia nel BIMAdmin sia nel BIMVision mediante l'aiuto di funzioni del linguaggio avanzato di BIM (BIM Language: IBL) per esempio con la funzione **UserPropValue**.



6. DEFINIZIONE DEI TEMI/LAYOUT ASSOCIATI AGLI UTENTI

La scheda Layouts permette di accedere all'interfaccia per associare i temi/layout disponibili a utenti/gruppi. Sulla sinistra dell'interfaccia è visibile la gerarchia di InfoMart, Temi e Layout, mentre a destra compaiono i Gruppi, gli utenti appartenenti ai gruppi e gli Utenti che non appartengono ad alcun Gruppo, con i relativi Layout o Temi che gli sono stati resi disponibili.

🔅 Configurazione 💄 Utenti ≒ Punti di accesso 💂 Marts	Tayouts OPubblicazioni
Tutti i temi e layout caricati ▶ IIII Mart Demo	Elenco InfoMart, filtri, temi e layout associati agli utenti
	~ <

Gli utenti Amministratori e Designer hanno visibilità su tutti gli InfoMart che vengono resi disponibili da BIMAdmin.

Agli altri utenti invece è necessario assegnare i Temi/Layout di competenza, in modo che sia possibile gestire correttamente la visibilità delle informazioni a livello di Utenti o Gruppi di Utenti.

Gli Utenti che fanno parte di un Gruppo ereditano **tutti e soli** i diritti di visibilità del Gruppo di appartenenza.

Per assegnare i temi o i layout agli utenti o ai gruppi, è sufficiente selezionare il layout o il tema (gruppo di layout) è trascinarlo sull'utenza desiderata (singolo utente, utente appartenente a un gruppo o un gruppo).

6.1. DEFINIZIONE DEI FILTRI ASSOCIATI AGLI UTENTI

E'possibile associare ad ogni utente o gruppo una serie di filtri sui vari InfoMart presenti nell'ADM.







Premendo sul pulsante + si attiva la maschera di definizione dei filtri.



Mediante questa maschera è possibile associare all'utente dei filtri preimpostati già presenti nell'InfoMart oppure costruirne di nuovi facendo un doppio click sulla Dimensione o sulla misura per cui si vuole costruire il filtro.

Nota: Tutti i filtri associati ad un utente, quando applicati sul report (quindi in BIMVision o in BIMPublisher) sono sempre concatenati logicamente da una clausola *AND*.

6.1.1. Crea nuova Espressione di filtro

Mediante il pulsante "Crea nuova espressione di filtro" si accede alla maschera "*Nuova espressione di filtro*". L'*Espressione di filtro* si differenzia da un Filtro semplice perché può coinvolgere una o più entità che possono a loro volta essere già Filtri semplici o includere funzioni del linguaggio avanzato di BIM (BIM Language: IBL) per recuperare per esempio informazioni esterne al report (esempio: nome file amministrazione o utente loggato).

Nella finestra *Nuova espressione di filtro* inserire nello spazio denominato *Descrizione del filtro* il nome che si è scelto per l'espressione di filtro. Come si può vedere dalla figura per comporre un espressione di filtro è possibile utilizzare le Dimensioni, le Misure e i Filtri o le Espressioni di filtro già create. Per creare l'espressione selezionare gli operandi e le funzioni disponibili con un doppio-click sulle voci nelle sezioni *Elenco operatori e funzioni disponibili* nel pannello in basso oppure scrivere direttamente nello spazio bianco di creazione dell'espressione.



👤 Utenti 🗦	Punti	Selezione filtr	o 🦉		
		Crea/Modifica filtr	0	3	enti
Descrizione:	Expression		Crea/Modifica filtro		
Espressione:					
Note:				2	
				//	
				OK Annulla	

Una volta creata l'Espressione di filtro per visualizzare le informazioni su una entità o modificare una funzione che compone la formula basta selezionare il filtro desiderato e cliccare sul pulsante ingranaggio.

6.1.2. Opzioni temi layout



Selezionando un layout è possibile indicare se l'utente/gruppo è abilitato alla creazione di nuovi report operando sull'opzione *L'utente può creare un nuovo report*. Con questa opzione



si impedisce di creare nuovi report malgrado il layout resti nell'elenco e si permette l'aggiornamento dati.



7. PROTEZIONE REPORT

enco Categorie 🛛 🕁 🖯	_				
itegoria 1 🔷	Codice interno:	cat1			
	Nome visualizzato	categoria 1			
	Note:				
	Public Verdi Giusepp	2		Abilta impostazioni Su report appartenenti alla categoria ——	
			A	ccesso a report	default 💌
			v	isione dati salvati da altri utenti	default 💌
			A	ccesso a pannello report design	default 💌 🕇
			A	ggiornamento dati	default 💌
			S	alvataggio dati	default 💌
			C	ambio categoria, import in altra area di utenticazione	default 💌 🕇
			U	tilizzabile per cambio categoria	default 🔻 🖥

In questa sezione (penultima scheda) vengono create le categorie assegnate ai report di BIM. Per categoria si intende un insieme di azioni a cui sarà possibile definire dei permessi. I permessi da definire sulle singole azioni possono assumere la caratteristica "da default", "nega" e "consenti". Ad ogni categoria creata si potranno associare gli utenti e/o i gruppi presenti nel file di amministrazione. Gli utenti che appartengono ad un gruppo possono ereditare i permessi sulle azioni del gruppo oppure definirne di propri.

7.1. CREAZIONE/RIMOZIONE/DUPLICAZIONE CATEGORIE

Nel riquadro sulla sinistra mediante i pulsanti + e - è possibile aggiungere o rimuovere una categoria.

Nell'area a destra: il *Codice interno* è il codice della categoria che viene salvato all'interno del codice del report e verrà visualizzato nei dettagli dell'IRP nell'Antologia dei Report.

Il *Nome visualizzato* è il nome della categoria che viene visualizzato nella mascherina *"Selezionare una Categoria per il report"* che propone il BIMVision alla creazione di un report o quando si deve cambiare categoria.

Note è un campo libero e descrittivo.



Quando si duplica una categoria vengono duplicati anche gli utenti associati alla categoria e i permessi sulle azioni.

L'ordinamento delle categorie create è alfabetico. Questo ordinamento è automatico e non configurabile dall'utente.

7.2. Associazione di una categoria ad un utente e/o a un gruppo

Public Verdi Giuseppe	Abilita impostazioni Su report appartenenti alla categoria	
	Accesso a report	default 💌 賽
	Visione dati salvati da altri utenti	default 💌 🐺
	Accesso a pannello report design	default 💌 賽
	Aggiornamento dati	default 👻
	Salvataggio dati	default 💌 📳
	Cambio categoria, import in altra area di autenticazione	default 💌 賽
	Utilizzabile per cambio categoria	default 💌 🐺

Per associare una categoria ad un utente o ad un gruppo è sufficiente abilitare l'opzione *Abilita impostazioni* e impostare per le azioni i permessi. Gli utenti appartenenti ad un gruppo ereditano i permessi del gruppo, tranne nel caso in cui per ogni singolo utente non vengano specificati permessi diversi da quelli ereditati dal gruppo.

7.2.1. Azioni e permessi

Sui report è possibile eseguire alcune operazioni.

— Su report appartenenti alla categoria —	
Accesso a report	default 💌 賽
Visione dati salvati da altri utenti	default 💌 🐺
Accesso a pannello report design	default 💌 🐺
Aggiornamento dati	default 💌 🐺
Salvataggio dati	default 💌 🐺
Cambio categoria, import in altra area di autenticazione	default 💌 賽
Utilizzabile per cambio categoria	default 💌 🐺

1.<u>Accesso a report</u>: permette di aprire o meno un report appartenente a questa categoria; se l'azione è negata, l'utente non può aprire i report che sono associati a questa categoria;



2.<u>Visione dati salvati da altri utenti</u>: permette i visualizzare dati presenti nei report salvati da altri utenti; se l'azione è negata il report viene aperto con i dati da ricalcolare oppure già ricalcolati se si apre in modalità Pivot. Nel caso il ricalcolo sia stato effettuato da una pubblicazione di BIMPublisher con il riferimento ad un gruppo e non ad un singolo utente, la condizione per la visualizzazione è che l'utente che apre il report appartenga al gruppo per cui è stato fatto il ricalcolo dei dati;

3.<u>Accesso a pannello Report Design</u>: permette di modificare la struttura del report; se l'azione è negata non è possibile aprire la pagina Report Design e quindi modificare il report e viene abilitata di default l'azione sull'Aggiornamento dati;

4.<u>Aggiornamento dati</u>: permette l'aggiornamento dei dati; se l'azione è negata l'utente non può utilizzare le funzionalità di ricalcolo dati nel report;

5.<u>Sovrascrittura del report</u>: permette di salvare in sovrascrittura il report; se l'azione è negata non permette di salvare le modifiche fatte al report (si può salvare solo con l'opzione "Salva con nome ");

6.<u>Cambio area di autenticazione e/o categoria</u>: permette di cambiare la categoria al report oppure di importare il report nell'area di autenticazione di cui l'utente fa parte; se l'azione è negata l'utente che apre un report che appartiene a questa categoria non ha il permesso per cambiarla.



A destra delle azioni è presente un menu a tendina contenente i vari permessi associabili alle azioni definite per le categorie, quindi da default, consenti e nega.

Se l'indicatore a semaforo posto sul fianco risulta di colore rosso, significa che l'azione non è consentita per esplicita negazione a fianco all'azione o se lasciata da default per negazione dei default sulla maschera Protezione report delle Opzioni generali del sistema.

L'azione *Utilizzabile per cambio categoria* se viene negata nel BIMVision alla creazione o all'apertura di un report non permetterà all'utente di cambiare categoria al report o di assegnarla, se è nuovo. Nel caso in cui sia settato che la categoria è obbligatoria per i report l'utente non potrà salvare il report creato.

Gli utenti di tipo Amministratore o Designer non hanno restrizioni circa l'accesso al report, indipendentemente dall'appartenenza del report a una certa categoria.

In BIMVision tutti i parametri inseriti per la protezione dei report e per utente possono essere consultabili e non modificabili nella pagina Protezione report del *Pannello di Accesso.*



8. DEFINIZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PER BIMPUBLISHER

	Nome		
ubblicazione 1	pubblicazione 1		
	Report da pubblicare	Destinatari Schedulazione Altre opzioni	
	Vendute a Budent a		
	venduto e Budget :	1	
	Report di origine	Venduto e Budget 1.iro	
	Descrizione	Venduto e Budget 1	
	Nome file	Venduto e Budget 1.irp	
		Aggiungi nome utente	
		Aggiungi data/ora	
	Formato	Report	-
	Opzioni Filtri		
	Non includere la		
	E Nort includere le	mappe	
	Esegui sempre re	port come utente	
	Usa splitter		₿

Attraverso l'ultima scheda, *Pubblicazioni*, si accede all'interfaccia per la definizione delle Pubblicazioni per BIMPublisher.

La distribuzione dei report aggiornati avviene gestendo una Pubblicazione che può essere attiva o meno, oppure attiva in un periodo predefinito.

Per ogni pubblicazione vengono definiti:

- ³⁵ Un elenco di Report (file .irp) da pubblicare;
- ³⁵ Un elenco di Destinatari (utenti o gruppi di utenti);
- ³⁵ Uno o più Job, ovvero Schedulazioni in base alle quali la Pubblicazione verrà attivata.

Sarà cura di BIMPublisher prendersi carico di queste informazioni e quindi aggiornare i report e consegnarli alle varie destinazioni definite.



8.1. CREAZIONE PUBBLICAZIONE

Una pubblicazione rappresenta un elenco di report che devono essere ricalcolati in tempo reale e recapitati ad un insieme di destinatari. Questo lavoro di pubblicazione può essere pianificato in modo che venga eseguito in modalità automatica dal modulo BIMPublisher a determinati orari o date.

Per creare una pubblicazione occorre cliccare sul pulsante + nel riquadro *Elenco pubblicazioni*, quindi è necessario aggiungere i report, i destinatari e quando eseguirla.

Per eliminare una pubblicazione è necessario selezionarla cliccare il pulsante -.

L'ordinamento delle Pubblicazioni create è alfabetico. Questo ordinamento è automatico e non configurabile dall'utente.

8.1.1. Report da pubblicare

Per ogni report (file .IRP) è necessario definire:

- ³⁵ Una descrizione;
- ³⁵ Il percorso in cui trovare il file IRP origine;
- ³⁵ Se ricalcolare il report in base alle caratteristiche (Filtri) di un unico utente o gruppo oppure in base alle rispettive caratteristiche di tutti gli utenti assegnati come destinatari alla pubblicazione;
- ³⁵ Formato nel quale recapitare il report. I formati disponibili sono:
 - BIM Report (IRP);
 - Foglio Excel(XLS);
 - Portable Document Format (PDF);
 - Testo separato da Virgola (CSV);
 - Microsoft Word (RTF);
 - Pagina web Statica (HTML);
 - Testo (TXT);
 - XML;
 - IMMAGINE.
 - ³⁵ Se aggiungere o meno al nome di file generato il codice dell'utente e/o la data e ora di esecuzione.





Report da pubblicare De	estinatari Schedulazione Altre opzioni
• -	
Venduto e Budget 1	
Report di origine	Venduto e Budget 1.irp
Descrizione	Venduto e Budget 1
Nome file	Venduto e Budget 1.irp
	Aggiungi nome utente
	Aggiungi data/ora
Formato	Report 💌
Opzioni Filtri	
Non includere le ma	IDDE
Esegui sempre repor	rt come utente
Usa splitter	⊗

Per aggiungere o eliminare un report è necessario cliccare gli appositi pulsanti in alto nel riquadro.

Quando si aggiunge un report il programma verifica che sia presente nel file di amministrazione l'InfoMart con cui è stato creato il report. Nel caso in cui il mart non sia presente nel file di amministrazione viene segnalato tramite un messaggio a video.

8.1.2. File splitter

Questa funzionalità permette di pubblicare un report in più file filtrati per un valore presente nel file splitter. Per esempio vorrei pubblicare n report quante sono le Aree Cliente ed ogni report deve essere filtrato per un area cliente. E' necessario creare un file di configurazione (formato CSV) che contiene i valori della dimensione di riferimento (esempio: Area cliente). Quindi la prima operazione è creare un report in BIMVision con la dimensione di riferimento e un fatto qualsiasi. Nella pagina *Nuova Stampa* esportare il report in formato CSV impostando l'opzione "*Esporta codice entità nella testata*".

Formato	Comma separated values (CVS)	•
Opzioni Viste Filtri		
Separatore	à nella testata	
🗏 Esegui sempre repor	t come utente	
Usa splitter	0.	



Nel BIMAdmin, nella pagina Report da pubblicare, nel campo "*Usa file splitter*" impostare il file di configurazione (.CSV) per i report che si vogliono filtrare ed esportare in più file.

Opzioni Viste Filtri		
Separatore		
Esporta codice ent	ità nella testata	
🗏 Esegui sempre repo	ort come utente	
Usa splitter	/Splitting-Modello - Orig.csv	8

Il risultato è che per ogni report verranno creati più file in base al numero di Aree Cliente presenti nel file splitter e ogni report creato verrà filtrato per un area cliente.

8.1.3. Caratteristiche di esecuzione

Per eseguire il report in base alle caratteristiche (Filtri) di un unico utente o gruppo oppure in base a tutte le caratteristiche di tutti gli utenti assegnati come destinatari alla pubblicazione, occorre selezionare o meno il check-box *Esegui sempre i report come utente:* e selezionare l'utente o il gruppo di utenti con il quale si vuole far eseguire il report.

Se si vuole che il report venga eseguito in base alle caratteristiche specifiche di tutti gli utenti assegnati come destinatari, non occorre selezionare il check-box.

Esegui sempre report come utente	Verdi Giuseppe	•	
----------------------------------	----------------	---	--

8.1.4. Formato del report

I formati di esportazione con cui è possibile esportare il report si impostano nel menu a tendina del campo *Formato di esportazione*

Se il formato è BIM Report (.bim) nella sezione *Opzioni* è presente l'opzione *Non includere le mappe* che permette di non includere nel report il pacchetto mappe e quindi ridurre la dimensione del report.

Se il formato è diverso da BIM Report (.bim) nella maschera si abilitano due sezioni: *Opzioni* e *Viste*. Nella sezione *Opzioni* è possibile settare i parametri associati al formato selezionato per l'esportazione. Se le opzioni *Aggiungi nome utente* e *Aggiungi data/ora* sono settate, il nome del file pubblicato riporterà anche il nome del destinatario e la data/ora della pubblicazione del file.



Formato	Pagina web	•
Opzioni Viste Filtri		
Esporta intestazione Genera indice per t	e e dati in un unico file utte le viste	

Nella sezione *Viste*, in base al formato di esportazione scelto, vengono proposte le viste presenti nel report da esportare.

Per il formato Pagina Web viene creata una cartella contenente tutti i file esportati, utile per esempio quando si esportano le viste relative ad un cruscotto.

La selezione delle opzioni *Tutte*, *Tutti gli istogrammi*, *Tutte le torte*, *Tutti i pivot* o *Tutte le stampe* sottintende la selezione anche di viste aggiunte al report dopo la configurazione della pubblicazione in BIMAdmin. Mentre la selezione dell'opzione *Selezione* comporta la pubblicazione solo delle viste selezionate manualmente. Eventuali viste aggiunte al report dopo la configurazione della pubblicazione e non settate in questa pagina non verranno esportate.

Formato	Pagina web	•
Opzioni Viste Filtri		
Tutti Tutti i pivot Tutti i grafici Tutti i cruscotti Tutte le stampe Selezione		

Il parametro Nome File permette di personalizzare il nome del file che verrà pubblicato.

8.1.5. Filtri

Per analizzare i filtri presenti in un report occorre cliccare sull'apposita scheda nella quale verrà visualizzato l'elenco dei filtri del report selezionato.

La stessa schermata viene presentata anche nel caso in cui si aggiunga un report contenente uno o più filtri parametrici.

La maschera presenta un riassunto dei filtri applicati al report, risultanti sia da filtri aggiunti esplicitamente al report in BIMVision, sia da filtri ereditati dal layout; a tali filtri si aggiungeranno, in fase di ricalcalo del report mediante BIMPublisher, anche eventuali filtri legati all'utente per cui viene eseguito il report e impostati in BIMAdmin.

Nel caso in cui all'interno del report siano presenti filtri di tipo parametrico, questi non potranno ovviamente essere specificati interattivamente all'atto del ricalcolo con



BIMPublisher; e quindi necessario impostarli una volta per tutte all'atto dell'aggiunta del report alla pubblicazione. In questo caso la maschera segnala che è necessario dichiarare i valori del filtro in base a cui BIMPublisher eseguirà il rinfresco dei dati.

Se si vogliono mantenere le impostazioni fatte nell'ultimo salvataggio del report in BIMVision è possibile premere il pulsante *Contrassegnali tutti come impostati.*

Il pulsante *Visualizza il filtro corrente* mostra i valori del filtro selezionato, mentre il pulsante *Imposta filtro corrente* permette di modificare il filtro selezionato.

8.2. DESTINATARI

Per aggiungere un utente/gruppo come destinazione, occorre selezionarlo e trascinarlo dal riquadro di sinistra al riquadro di destra.

Report da pubblicare	Destinatari	Schedulazione	Altre opzioni					
Admins				->	Utente	Dest. gruppo	Dest. utenti	Esecuz.
LVerdi Giuseppe	•			< -	Verdi Giuseppe			
					Admins	(No)	(No)	(Utente)

Se si aggiunge un Gruppo di Utenti come destinatario della Pubblicazione, i Report verranno inviati alle destinazioni definite nel profilo del Gruppo di Utenti e/o alle destinazioni dei singoli Utenti che fanno parte del Gruppo in base alle impostazioni di default riguardanti la politica del singolo Gruppo.

Giuseppe			
Admins	(No)	(No)	(Utente)

I Report verranno inoltre eseguiti ed inviati alle destinazioni definite nel profilo del Gruppo di Utenti e/o alle destinazioni dei singoli Utenti che fanno parte del Gruppo in base alle impostazioni di default riguardanti la politica del singolo Gruppo.



Admins (No) (No)	(Utente)	
Destinazione	gruppo:	Default		-
Destinazione	utenti:	Default		-
Esecuzione:		Default		•
			OK Ann	ulla

E' comunque possibile cambiare la politica di esecuzione e di distribuzione verso le destinazioni del Gruppo o dei membri cliccando sul Gruppo nella finestra dei destinatari.

Le impostazioni diverse da default appaiono in maiuscolo e senza le parentesi.

E' anche possibile reimpostare la politica dei rilasci a default.

E' necessario ricordare che se la pubblicazione non segue la politica di rilascio di default, non seguirà nemmeno i cambiamenti alle impostazioni di default.

8.3. SCHEDULAZIONI DI ESECUZIONE

Una schedulazione rappresenta un evento temporale in base a cui mandare in esecuzione la pubblicazione.

Report da pubblicare Destin	atari Schedulazione Altre opzi	oni
Pubblicazione attiva	Dalla data	🗆 Alla data
+ -		
Schedulazione 1	Nome: Abilita Job	Schedulazione 1
	Tipo di Job:	Ciclico
	Ogni 1 😴 Dalle 00 💌 : 00 💌	Ore • alle 23 •: 59 •
	— Giorni della settimar	a
	 ✓ Lunedì ✓ Martedì ✓ Mercoledì ✓ Giovedì 	✓ Venerdì✓ Sabato✓ Domenica

E' possibile generare schedulazioni di diverso tipo:

- ³⁵₁₇ Ciclica ogni N secondi, minuti o ore;
- ³⁵ A cadenza giornaliera ad una certa ora;



- ³⁵ A cadenza settimanale;
- ³⁵ A cadenza mensile;
- ³⁵ Una volta sola;
- ³⁵ All'avvio del servizio di BIMPublisher;
- ³⁵₁₇ Verifica risultato interrogazione a database;
- ³⁵₁₇ Verifica presenza di un file.

La schedulazione "*A cadenza mensile*" prevede anche la possibilità di pianificare un'operazione mensile attivabile l'ultimo giorno del mese.

Con la schedulazione "Verifica risultato interrogazione a database" è invece possibile impostare la partenza di una pubblicazione verificando la presenza di un record in una tabella a cui si farà riferimento con una istruzione SQL.

Le impostazioni per definire la frase SQL in grado di verificare la condizione impostata nel campo *Esegui job se l'interrogazione* sono da definire al momento della creazione della schedulazione. Nel campo *All'esecuzione del job, lancia il comando SQL* si può definire l'istruzione che pulisca nella tabella di riferimento il record la cui presenza abilità la schedulazione. Questa operazione viene fatta solo se la pubblicazione sta avvenendo. Con l'opzione *Esegui l'istruzione ogni* si imposta un parametro per lanciare l'interrogazione SQL sulla tabella di riferimento.

Con la schedulazione "*Verifica presenza di un file*" è possibile impostare la partenza di una pubblicazione quando esiste un file in una determinata cartella.

Un esempio di utilizzo di questa opzione è l'esigenza di fare partire la pubblicazione solo se una importazione dati è finita. In questo caso al termine dell'importazione dati verrà creato un file in una cartella predefinita in modo che il programma BIMPublisher possa verificarne la presenza. Come opzione di questa schedulazione c'è la rimozione del file alla fine della pubblicazione. Questa opzione è consigliata per evitare che la pubblicazione continui a partire. L'opzione *Esegui la verifica ogni* permette di decidere ogni quando deve essere verificata la presenza del file da parte

Una pubblicazione potrà essere legata a una o più schedulazioni.

BIMPublisher è essenzialmente uno schedulatore che esegue una pubblicazione quando almeno una delle condizioni delle schedulazioni (o job) si verifica; è però necessario che la pubblicazione in oggetto sia attiva.

Per rendere attiva la pubblicazione bisogna che il flag *Pubblicazione attiva* sia settato e che le date di riferimento siano impostate correttamente (la pubblicazione può essere resa attiva da una determinata data in poi oppure fino a una determinata data).

Per aggiungere una schedulazione o per eliminarla, occorre premere con il tasto destro nel riquadro *Elenco schedulazioni* e seguire il percorso guidato per la creazione. Anche le singole schedulazioni possono essere attivate o disattivate.



8.4. ALTRE OPZIONI

Report da pubblicare
Destinatari
Schedulazione
Altre opzioni

Nelle mail inviate ai destinatari, imposta come campo ReplyTo (se vuoto indirizzo del mittente):

Notifica degli errore in fase di pubblicazione a (se vuoto indirizzo email predefinito):

Numero massimo di tentativi di ricalcolo report (in caso di errore)
5

In caso di report senza dati pubblica in:

Ø Mail
Non inviare il report vuoto come allegato

Ø FTP

Ø File system

Invia i dati su una destinazione specifica per la pubblicazione

L'opzione Nelle mail inviate ai destinatari, imposta come campo Reply To consente di predisporre le e-mail inviate ai destinatari in modo che l'indirizzo predefinito di risposta sia diverso da quello del mittente (l'indirizzo e-mail impostato nella maschera Opzioni BIMPublisher sezione Parametri invio e-mail). Un esempio di utilizzo potrebbe essere il caso in cui il report viene inviato ad un impiegato dell'amministrazione, che potrà segnalare eventuali incongruenze nei dati al proprio responsabile (il cui indirizzo mail è stato specificato nella pubblicazione) e non al tecnico che ha predisposto l'invio dei report.

L'opzione Notifica errori in fase di pubblicazione a consente di inviare la e-mail del log degli errori o all'indirizzo e-mail predefinito (l'indirizzo e-mail impostato nella maschera Opzioni BIMPublisher sezione Parametri invio e-mail) o per la pubblicazione selezionata decidere un indirizzo e-mail diverso. Se si compila il campo *questo indirizzo e-mail*, l'indirizzo e-mail predefinito verrà automaticamente escluso.





Se i checkbox *Mail, FTP e File System* dell'opzione *In caso di report senza dati pubblica comunque su* sono abilitati, nel caso in cui la pubblicazione non restituisca dati, viene generato il file della pubblicazione senza dati e spedito alla destinazione predefinita nella pubblicazione.

Solo per il checkbox "Mail" è attiva l'opzione *Invia mail con segnalazione* che permette di inviare una mail al destinatario in cui viene segnalata la pubblicazione senza dati. Nella mail non verranno inoltrati allegati relativi alla pubblicazione.

Se, in caso di pubblicazioni eseguite senza dati, non si vuole ricevere alcuna notifica e nessun file allora bisogna disabilitare i checkbox.

Con l'opzione *Invia i risultati su una destinazione specifica per la pubblicazione* è possibile configurare una destinazione Server FTP o una destinazione Gerarchia di cartelle da associare alla pubblicazione: la pubblicazione invierà i report sia alle destinazioni impostate per gruppi/utenti sia alla destinazione della pubblicazione. Tale opzione può essere utilizzata a scopo di debug o backup, per conservare in una cartella una copia di tutti i report inviati agli utenti.

Se viene attivata l'opzione Non utilizzare le destinazioni utente, recapita solo sulla destinazione della pubblicazione la pubblicazione viene eseguita SOLO alla destinazione della pubblicazione e non alle destinazioni dei singoli utenti. Tale opzione può essere utile in caso di pubblicazione Web, in cui si vuole ricalcolare i report con riferimento a gruppi/utenti diversi (generando quindi un report diverso per ogni utente) ma inviando tutti i report sulla stessa cartella.

Di default è attiva l'opzione "*Numero massimo di tentativi di ricalcolo report (in caso di errore)*" che permette di impostare un numero (da un minimo di 1 a un massimo di 50) di volte in cui la pubblicazione viene rilanciata automaticamente dal programma nel caso in cui siano rilevati errori durante l'ultima pubblicazione eseguita.

Numero massimo di tentativi di ricalcolo report (in caso di errore)	5 💌
	1
In case di report conza dati pubblica in:	2
	3
Mail Non inviare il report vuoto come allegato	4
	5
✓ FTP	10
🗹 File system	20
	30



9. LANCIO DI IBCONNECTOR

A partire dalla versione 3.1 è possibile lanciare IBConnector direttamente dall'interfaccia di IBWeb.

Il processo di IBConnector viene in realtà lanciato da IBWebService pertanto la configurazione viene effettuata attraverso la ServicesConsole, in cui sono state introdotte due nuove apposite opzioni (sotto la voce "Opzioni lancio ETL"):

- Riga di comando: è il comando vero e proprio che viene lanciato dal webservice in un processo a sè stante
- Percorso del file di log: percorso assoluto del file di log prodotto dal lancio di IBConnector

Nell'interfaccia di IBWeb è stata inserita una maschera per il controllo del funzionamento di IBConnector (vedi immagine) in cui è possibile specificare dei parametri opzionali per il lancio di IBConnector: questi verranno concatenati alla riga di comando specificata nella configurazione di IBWebService per andare a comporre il comando completo che verrà lanciato.

	IBConnector	
Lancia Stato Risultato Log arametri opzionali per il Jancio:		